



Tuto

SAC À DOS

LE MATÉRIEL

- 1 coupon motifs de tissu coton
Style Couture: 75x75cm
- 1 coupon uni de tissu coton
Style Couture 75x75cm
- Thermocollant Style Couture :
4 pack pour tissu coton
- 2 Anneaux simples 3cm
- 2 Anneaux réglables 3cm
- 3 Pressions magnétiques
- Fil assorti
- Une mini presse ou un fer à repasser

Création : Style couture
Photo : Bureau d'influence

DIFFICULTÉ

★★★

TEMPS

3h

LES ÉTAPES DE RÉALISATION

Etape 1 :

Découpez vos pièces de tissu en suivant le schéma ci-joint. Pour réaliser les arrondis, prenez un verre et marquez au crayon textile puis découpez le surplus arrondi.



Etape 2 :

Renforcez les pièces suivantes avec du thermocollant :
Dos doublure et sac
Rabat dessous
Bande côté doublure



Etape 3 :

Avec l'anse, réalisez un ourlet simple de chaque côté de l'anse et pliez en deux envers contre envers avec la presse puis piquez au point droit.



Etape 4 :

Faites de même avec les deux bretelles et les deux passants.



Etape 5 :

Glissez les anneaux simples dans les 2 passants.




Etape 6 :

Épinglez endroit contre endroit les deux pièces du rabat et coudre les 3 côtés avec arrondi au point droit. Retournez et marquez à la presse le tour puis surpiquez.



Etape 7 :

Épinglez la bande et le dos du sac motif endroit contre endroit et glissez de chaque côté les passants avec l'anneau à l'intérieur à environ 2cm du bas. Puis coudre au loin droit.




Etape 8 :

Épinglez et coudre le devant du sac à la bande pour créer le sac. Posez les pressions sur chaque côté à 3 cm en haut de la bande. Aidez vous d'une petite entaille avec un petit ciseau pour faire passer les crochets des pressions.



Etape 9 :

Posez la pression mâle sur l'intérieur du rabat à 0,5cm de la couture et la femelle à 13cm du bord de l'endroit du devant (vérifier avant de poser la femelle car suivant votre couture, la dimension peut varier).



Etape 10 :

Sur l'endroit du dos, épinglez les bretelles de chaque côté à 2,5cm puis l'anse centrée à 1cm de chaque bretelle. Puis coudre pour fixer le tout.



Etape 11 :

Sur la piqure de l'étape 10, épinglez le rabat avec la pression face à vous et le coudre.



Etape 12 :

Surfiler les bords de la poche.



Etape 13 :

Sur la poche, réalisez un ourlet double de 1 cm en haut de la poche. Coudre au point droit cet ourlet.

A la presse, marquez un ourlet simple de 1cm sur les 3 autres côtés.



Etape 14 :

Centrez la poche sur l'endroit du dos de la doublure, épinglez et piquez au point droit.



Etape 15 :

Épinglez endroit contre endroit la bande des côtés de la doublure au dos de la doublure et piquez au point droit. Épinglez le devant de la doublure à la bande endroit contre endroit. Et piquez au point droit.



Etape 16 :

Glissez endroit contre endroit le sac dans la doublure, la poche doit se trouver sur le dos du sac côté bretelle. Épinglez et coudre en conservant une ouverture de 10cm.

Retournez le sac et refermez avec un point invisible l'ouverture.



Etape 17 :

Réalisez une couture au point zigzag sur les bout des bretelles.

Passez la boucle réglable dans une bretelle et ensuite passez dans l'anneau simple, puis repassez le bout de la bretelle dans l'anneau réglable et faites un repli de 1cm puis le coudre plusieurs aller retour pour fixer la bretelle. Renouvelez pour l'autre bretelle.